

Změna času v terminálech – přechod na letní, zimní čas (nastavení ADS 4, APS 4)

Do terminálů je třeba poslat informaci o změněném čase.

1. Pokud máte **zakoupen modul SERVICE**, spusťte jeho manažera, standardně je umístěn zde: c:\Program Files (x86)\RON Software\ADS4\ADS_ServiceManager.exe

Ve Windows tray oblasti (vpravo v liště) se objeví ikona zeleného 🔟. Pomocí ní otevřete editor plánovače úloh a pomocí ikony 🗋 vytvořte novou úlohu (pokud již není vytvořená z dřívějška). Do políčka kód, vložte číslo, které ještě není obsazeno jinými úlohami.

Plánování úlohy		
Plán spouštění úlohy		
Kód	1 Blokovat plánování 🤤	
Úloha	Nastavení akt. data a času terminálů 🔹	
	Parametry nastavení data a času do terminálů	
	Popis parametrů: -terminals: <seznam terminálů=""> − Seznam kódů terminálů, oddělených středníkem, pro které bude provedena úloha.</seznam>	
	-lines: <seznam linek=""> - Seznam linek terminálů, oddělených středníkem, pro které bude provedena úloha.</seznam>	
	🔲 Souběžné provádění 🚯	
	Nesouběžné úlohy (seznam kódů planovaných úloh oddělený středníkem)	
Naplá	novat úlohu Jednou 🔻 Opakovat úlohu v případě chyby 📝	
č	Čas spuštění 3:01:00 Trodleva před opakováním úlohy 0	(s)
Dati	um spuštění 29. 3.2015 🔍 Max. počet opakování úlohy 3	
	Zapisovat do LOGU i uspesne provedenou ulonu	
Zoráv	va e-mailem Neposilat V Příjemce	
	✓ OK Storno	

Pomocí této naplánované úlohy modul SERVICE odešle v naplánovaném čase změněný čas do terminálů. Program ADS4 nemusí být spuštěn, SERVICE pracuje samostatně.



- 2. V případě, že modul SERVICE není zakoupen, stejnou úlohu vytvořte v programu ADS4 v plánovači úloh. Otevřete jej v menu Systém/Nastavení/Nastavení plánovače úloh. Program musí být v čase provedení úlohy spuštěn!
- **3.** V případě **APS4, který není vybaven plánovačem úloh a není zakoupen modul SERVICE**, proveďte upgrade času ručně přes menu Terminály/Nastavení data a času terminálů.

Pro další budoucí změnu času můžete v úloze změnit datum a čas, nebo naplánovat více úloh na několik let dopředu.

Datum a čas se odesílá do terminálů i pomocí Generování nastavení terminálů přes menu **Terminály/Generování** nastavení terminálů. Lze to tedy využít ke stejnému účelu.